


設定マニュアル

運営実績No.1




株式会社Dai Bカート運営部

- 京都ヘッドオフィス
京都府京都市中京区西方寺町160-2 船越メディカルビル2F
- 東京オフィス
東京都新宿区市谷田町2-29 こくほ21ビル5F

1. 概要
2. 初期設定 (Bカート)
3. 在庫変動の流れ

1.概要



グリニッジ株式会社との契約完了後にモール設定画面で確認の出来る、
APIコード・APIキー・受注取り込み用メールアドレス
をBカートにご入力いただく必要があります。

1. 概要
- 2. 初期設定 (Bカート)**
3. 在庫変動の流れ

2.初期設定(Bカート)

■ Bカートの管理画面にログイン



1

管理者ID

パスワード

ログイン

ログインすることで利用規約に同意いただいたものといたします。

1 ログイン ID/パスワードでログインする

ID/パスワードは、
Bカートサポートメールに記載のもの、
或いは、ご自身で設定されたものです。

2.初期設定(Bカート)

■ Bカート側の設定場所



1 各種設定/外部連携をクリック

2 プルダウンから「利用する」に変更

3 APIキーに任意の文字列を入力

APIコードは、あらかじめ当社にて設定させて頂いておりますので入力不要です

4 受注取り込み用メールアドレスを入力

らくらく在庫側の
 モール設定 > Bカート > Bカート在庫更新API設定にて
 自動で割り振られているメールアドレスを入力します

5 更新をクリック

更新ボタンは画面最下部にあります

2.初期設定(Bカート)

■ らくらく在庫側の設定場所

1

会社ID

ユーザーID

パスワード

次回からIDの入力を省略

ログイン

1

各ID/パスワードにてログイン後、
「モール設定」 > 「Bカート」 > 「Bカート在庫更新API設定」にて、
Bカートの管理画面で確認した、**APIコード**と**APIキー**を入力します。

API連携用URLには、
https://【BカートのトップページのURL】 を入力してください。

以上で、連携の設定は完了です。

1. 概要
2. 初期設定 (Bカート)
- 3. 在庫変動の流れ**

3.在庫変動の流れ

■ 注文完了からの在庫の変動



注文完了時、Bカートから**在庫数の変動を知らせるメール**がらくらく在庫へ自動配信され、この自動配信メールを元に、らくらく在庫側が**自動的に判断を行い、在庫数を変動**させます。ただし、**Bカートの商品管理画面で在庫数を変更しても、らくらく在庫側の在庫は変わりません。**管理画面側で在庫数の操作を行う際は十分ご注意ください。

ご不明な点は遠慮なくお尋ねください

電話：050-3032-2300

メール：support@bcart.jp

ITのチカラで流通の標準をあげる

